




GUIDE PRATIQUE À IMPRIMER

Présenter sans stress sur Google Meet depuis votre Mac


Préparez votre partage, choisissez la bonne source et évitez d'afficher des informations privées. Cette fiche vous guide avant, pendant et en cas de blocage.

Au sommaire

- 1 Avant de cliquer sur « Présenter maintenant »
- 2 Le parcours rapide en 4 actions
- 3 Quel mode de partage choisir ?
- 4 Contrôles pendant la présentation
- 5 Si le partage ne fonctionne pas

Avant de cliquer sur « Présenter maintenant »

- ☐ **Rejoindre la réunion Google Meet depuis le navigateur prévu pour la présentation.**
- ☐ **Fermer les documents, onglets et applications confidentiels.**
Particulièrement important si vous envisagez de partager l'écran entier.
- ☐ **Ouvrir à l'avance la page, la vidéo ou l'application à montrer.**
- ☐ **Vérifier que le navigateur est autorisé à enregistrer l'écran dans les réglages macOS.**
- ☐ **Vérifier que l'organisateur de la réunion autorise le partage d'écran.**



INFOGRAPHIE Schéma des étapes pour partager son écran sur Google Meet depuis un Mac



PARTAGE D'ÉCRAN DÉPANNAGE RAPIDE

3 PROBLÈMES FRÉQUENTS, LEURS CAUSES ET LES SOLUTIONS EFFICACES



RAPPEL IMPORTANT

Le partage d'écran dépend des autorisations et des paramètres de votre système et de votre hôte. Vérifiez, autorisez, relancez.

PROBLÈME	CAUSE	ACTION RECOMMANDÉE
1  BOUTON ABSENT	 Partage désactivé par l'hôte	 DEMANDER À L'ORGANISATEUR Seul l'organisateur peut activer le partage d'écran pour les participants. Contactez-le et demandez-lui de l'activer.
2  ACCÈS À L'ÉCRAN REFUSÉ	 Permission macOS absente ou mauvais navigateur	 ACTIVER ENREGISTREMENT DE L'ÉCRAN PUIS RELANCER ① Allez dans Réglages Système > Confidentialité et sécurité > Enregistrement de l'écran. ② Activez l'application ou votre navigateur (Safari, Chrome...). ③ Fermez et relancez votre réunion, puis réessayez le partage d'écran.
3  ÉCRAN NOIR	 Mauvaise source ou autorisation incomplète	 CHOISIR À NOUVEAU LA FENÊTRE ET VÉRIFIER LA PERMISSION ① Cliquez à nouveau sur Partager l'écran. ② Sélectionnez la bonne fenêtre ou le bon écran. ③ Vérifiez que l'autorisation d'Enregistrement de l'écran est bien accordée. ④ Relancez le partage.
 BONNES PRATIQUES	 Utilisez un navigateur à jour (Safari, Chrome ou Edge).	 Gardez vos permissions à jour dans Réglages Système > Confidentialité et sécurité.
		 En cas de problème persistant, quittez la réunion et reconnectez-vous, puis réessayez.

INFOGRAPHIE Dépannage Google Meet Mac pour bouton absent, accès refusé et écran noir.

Le parcours rapide en 4 actions




- 1. Rejoignez la visioconférence**
 Ouvrez le lien de réunion et gardez la fenêtre Google Meet accessible.
- 2. Ouvrez le menu de présentation**
 Dans les commandes de réunion, cliquez sur « Présenter maintenant ».
- 3. Sélectionnez la bonne source**
 Choisissez « Un onglet », « Une fenêtre » ou « L'intégralité de votre écran » selon le contenu à diffuser.

4 4. Confirmez et contrôlez

Sélectionnez précisément la source, confirmez le partage, puis vérifiez qu'elle est bien visible par les participants.

Quel mode de partage choisir ?

Mode	À choisir pour	Point de vigilance
L'intégralité de votre écran	Une démonstration qui nécessite de passer entre plusieurs applications ou fenêtres.	Les notifications, fenêtres contextuelles et autres éléments visibles sur cet écran peuvent être diffusés.
Une fenêtre	Présenter une application précise, un document, un tableur ou un logiciel.	Agrandissez suffisamment la fenêtre afin que son contenu reste lisible pour les participants.
Un onglet Chrome	Partager une page web, une présentation en ligne ou une vidéo.	C'est le mode à privilégier lorsqu'une vidéo doit aussi transmettre le son de l'ordinateur ; vérifiez le bon onglet avant de confirmer.



INFOGRAPHIE Les trois sources de partage disponibles dans Google Meet sur Mac.

Contrôles pendant la présentation

- ☐ **Vérifier que la source partagée est la bonne.**
- ☐ **Demander à un participant de confirmer que l'image est visible.**
Cela permet de repérer rapidement un écran noir, une image figée ou une mauvaise fenêtre.
- ☐ **Pour une vidéo, confirmer que le son attendu est bien diffusé.**

- ☐ Éviter de changer vers l'écran entier si une fenêtre ou un onglet suffit.
- ☐ Arrêter le partage dès que le contenu n'a plus besoin d'être montré.

Si le partage ne fonctionne pas

Si macOS refuse la capture : ouvrez les réglages système, recherchez la rubrique « Confidentialité et sécurité » ou « Sécurité et confidentialité », puis « Enregistrement de l'écran ».

Si une fenêtre n'apparaît pas dans la liste, vérifiez que l'application correspondante est bien ouverte et non masquée ou minimisée.

Autorisez le navigateur utilisé pour Google Meet, puis redémarrez ce navigateur avant de réessayer.

Si le bouton « Présenter maintenant » est absent, le partage peut être limité par les droits définis par l'organisateur de la réunion.

✓ Le réflexe confidentialité

Le choix le plus sûr est généralement celui qui montre le moins : préférez une fenêtre ciblée ou un onglet précis plutôt que l'écran entier.

Les intitulés des réglages macOS peuvent varier selon la version installée.